

WebDepot ライセンスアクティベート手順

Contents


- 1) 「オンラインライセンス転送」と「オフラインライセンス転送」モード
- 2) オンラインライセンス転送モード アクティベーション操作
- 3) オフラインライセンス転送モード アクティベーション操作
- 4) オンラインライセンス転送モード 「転送を続行する」操作
- 5) オフラインライセンス転送モード 「転送を続行する」操作
- 6) WebDepot 上で使われている用語について

1) 「オンラインライセンス転送」と 「オフラインライセンス転送」モード

WebDepot の2つの操作モード

WebDepot のオンライン/オフラインライセンス転送モード

- WebDepot には「オンラインライセンス転送」と「オフラインライセンス転送」の 2 つの操作モードが備わっています。
- 「**オンラインライセンス転送**」モードではインターネット接続のある PC が直接ライセンスをダウンロードすることができます。




インターネット接続のある PC では、WebDepot の「オンラインライセンス転送」モードを操作して、直接ライセンスをアクティベート（有効化）し、PC にライセンスをダウンロードすることができます。

インターネット接続のない PC では、WebDepot にアクセスできないため、WebDepot の「オンラインライセンス転送」モードを操作して、直接ライセンスをダウンロードすることができません。

WebDepot のオフラインライセンス転送モード


- インターネット接続のないオフライン環境の PC に対しては、「オフラインライセンス転送」モードを利用できます。
- 「オフラインライセンス転送」モードを介し、次の①～③の手順により、オフラインPCでライセンスが利用可能になります。
 - ① 先ずインターネット接続のある PC で WebDepot にアクセスし、“ライセンス更新ファイル”を作成します。
 - ② 作成した“ライセンス更新ファイル”をライセンスを実際に利用するオフライン PC に移送します。
 - ③ 移送した“ライセンス更新ファイル”をオフライン PC でインポートします。



2) オンラインライセンス転送モード アクティベーション操作

オンラインPCでライセンスを利用する場合

オンラインPCに対するライセンスアクティベート - 1



CodeMeter
WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル


1

ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。
チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

次へ



CodeMeter
WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル

ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。
チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

2 WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM

次へ



オンラインPC



WebDepot にアクセスするPC

ライセンスを利用したい**オンライン環境**のPCで
WebDepot を開いて操作を行います。
ライセンスはアクティベート操作後に利用可能
な状態になります。

1 ライセンスを利用したいオンライン環境のPCでWebDepot を開く

2 ソフトベンダから受け取ったチケットIDを入力し「次へ」をクリックする

オンラインPCに対するライセンスアクティベート - 2

CodeMeter WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
100-Act	WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM	-		利用可能

1 ライセンスのアクティベート

1 「ライセンスのアクティベート」をクリックする

CodeMeter WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

利用可能なライセンス

ライセンスをアクティベートするには:

1. アクティベートするライセンスを選択します。
2. ライセンス転送する CmContainer を選択します。
3. "選択したライセンスをアクティベートする"をクリックします。

<input checked="" type="checkbox"/> 名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
<input checked="" type="checkbox"/> 100-Act	WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM	-		利用可能

CmContainer を選択する

130-3456155725 (Universal Firm Code CmActLicense 6000010) ▼ ↻

2

3 選択したライセンスをアクティベートする

オフラインライセンス転送

※ここで「オフラインライセンス転送」ではなく、「オンラインライセンス転送」のリンクが表示された場合、オフライン向けPCへのアクティベートページが表示されているため「オンラインライセンス転送」のリンクをクリックしてから操作してください。

PC に認識されている CmContainer (ライセンス格納場所) が複数ある場合は、アクティベートする対象の CmContainer を選択できます。何も無い場合、PC に保存して利用可能なライセンスであれば、「自動的に CmContainer を取得する」が選択肢に表示されます。


2 アクティベートするライセンスを選択する

3 「選択したライセンスをアクティベートする」をクリックする

オンラインPCに対するライセンスアクティベート - 3

ライセンスアクティベーション処理が開始され、結果が表示されます。

「ライセンス転送が完了しました！」と表示されればアクティベーション完了です。



アクティベートされたライセンスの情報は、ライセンスの認識されている PC 上で WebAdmin を開いて確認することができます（ dongle の場合は dongle を PC に装着後に確認ください ）。

WebAdmin を開くにはブラウザに次の URL を入力します。

http://localhost:22352

- WebAdmin のライセンス情報の表示例（「コンテナ」メニュー）

WIBU SYSTEMS CodeMeter WebAdmin

ダッシュボード コンテナ ライセンスモニタリング 診断 設定 情報

全てのコンテナ

Universal Firm Code C mActLicense 6000010 130-2790911151 CmActLicense/UFC 3.00

ライセンス CmContainer 情報 ユーザーデータ

6000010 Universal License Testkit CodeMeter 評価用ライセンス - 非商業ユース!

プロダクトコード	名前	ユニットカウンター	有効期限	ライセンス数	フィーチャーマップ
100	-	n/a	2024-12-31 09:00:00	1	n/a

↑
ライセンスの製品番号（プロダクトコード）

↑
ライセンスの有効期限。期限がない場合は「n/a」が表示される。

↑
ライセンスの企業番号（ファームコード）

↑
ライセンスの数

3) オフラインライセンス転送モード アクティベーション操作

オフラインPCでライセンスを利用する場合

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 1

CodeMeter
WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル

1

ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。
チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

次へ

CodeMeter
WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル


ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。
チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

2 WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM

次へ



まずは**オンライン環境**のPCでWebDepotを開いて操作を行います。

※ライセンスを利用するPCは**オフライン環境**にあるため、
WebDepot 上の操作は**オンライン環境**の別のPCで行います。

オンラインPC



WebDepot にアクセスするPC

- 1 インターネット接続可能な PC から WebDepot を開く
- 2 ソフトベンダから受け取ったチケットIDを入力し「次へ」をクリックする

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 2

CodeMeter WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
100-Act	WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM	-		利用可能

1 ライセンスのアクティベート

1 「ライセンスのアクティベート」をクリックする

CodeMeter WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

利用可能なライセンス

ライセンスをアクティベートするには:

1. アクティベートするライセンスを選択します。
2. ライセンス転送する CmContainer を選択します。
3. "選択したライセンスをアクティベートする"をクリックします。

<input checked="" type="checkbox"/>	名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
<input checked="" type="checkbox"/>	100-Act	WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM	-		利用可能

CmContainer を選択する

130-3456155725 (Universal Firm Code CmActLicense 6000010)

2 オフラインライセンス転送

※ここで「オフラインライセンス転送」ではなく、「オンラインライセンス転送」のリンクが表示された場合、既に「オフラインライセンス転送」ページが表示されています。②をスキップして次のページ以降のステップを実施してください。

2 「オフラインライセンス転送」をクリックする


オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 4

オフラインPC



ライセンスを利用するPC

ライセンス要求ファイルの作成を、ライセンスを利用するオフラインPCで行います。
※ここでは既に CodeMeter Runtime インストール済みと仮定します。




最も一致する検索結果

1 CodeMeter Control Center アプリ

※上図はWindowsの例

1 CodeMeter Control Center を開きます。



(もし dongle ではなく PC 内にライセンスを保存するのであれば) 左図のように、CodeMeter Control Center 画面に "130" のシリアルで始まる CmActLicense コンテナがあるか確認してください。未だ無ければ、LIF ファイルをインポートして CmActLicense コンテナを作成する必要があります。
右記の手順で作成してください。
※ dongle にライセンスを保存するのであれば、右記の手順は不要です。


CmActLicense コンテナの作成手順

オフライン PC に CmActLicense コンテナを新しく作る必要がある場合は、前頁の WebDepot 画面へ戻り、オンライン PC で以下のリンクをクリックし LIF ファイルをダウンロードします。

オンラインPC



WebDepotにアクセスするPC



「手順説明」をクリックして、手順説明を表示する

ライセンスファイルを利用してライセンスをアクティベートするには、最初に「リクエストをアップロードする」:

1. ライセンスを転送する CmContainer のファームコード 6000010 を持つライセンス要求ファイルを作成します。このファイルは、「CodeMeter Control Center」(操作ガイドを開く) から作成できます。手順説明
a. ライセンス転送を行う対象の CmContainer が認識されているコンピュータ上で CodeMeter Control Center を起動します。
b. ライセンス転送を行う対象の CmContainer を選択します。もし CmContainer が対象のコンピュータ上に未だ作成されていない場合、こちら「テンプレートをダウンロードする」からコンピュータ上に CmContainer を作成するためのテンプレートをダウンロードできます。テンプレートを CodeMeter Control Center にアップロードし、コンピュータ上でインストールし、作成された CmContainer を選択してください。
c. 「ライセンスの更新」ボタンをクリックします。
d. 「CmFASアシスタント」の指示に沿って「ライセンス要求ファイルの作成」を選択します。
e. 作成するライセンス要求ファイルのファイル名を決定してください。
f. ライセンス要求ファイルを保存するには「確定」をクリックします。
g. 作成したライセンス要求ファイルがこのコンピュータに転送/保存します。
2. アクティベートするライセンスを選択します。
3. CmContainer のライセンス要求ファイルを選択、または使用中の CmContainer シリアルを入力します。
4. 「選択したライセンスをアクティベートする」をクリックします。

「テンプレートをダウンロードする」をクリックして LIF ファイルをダウンロードする

(次頁に続く)

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 5

CmActLicenseコンテナの作成手順 (続き)

オンラインPC




前頁でダウンロードした LIF ファイルをライセンスを利用するオフラインPCに転送し CodeMeter Control Center にインポートします。

オフラインPC




LIFファイルをダブルクリックするか、次のように CodeMeter Control Center の画面へドラッグ & ドロップすることでインポートできます。

CodeMeter Control Centerの画面へLIFファイルをドラッグ & ドロップ (又はダブルクリック) してインポートする




※インポートすると、結果を示すメッセージが表示される



インポート後、130から始まるシリアル番号の CmActLicenseコンテナが CodeMeter Control Center 上に表示されるようになります。

ライセンス要求ファイルの作成

CodeMeter Control Center に CmActLicense コンテナがあれば、CmActLicense コンテナからライセンス要求ファイルを作成することができます。




ライセンス転送対象の CmContainer を選択し[ライセンスの更新]をクリックします。



"CmFAS アシスタント"の指示に沿い、[次へ]をクリックします。

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 6


ライセンス要求ファイルの作成 (続き)



[ライセンス要求ファイルの作成]、[次へ]をクリックします。

作成したライセンス要求ファイルは、オンライン接続可能な WebDepot を利用可能なPCへ転送します。

WebDepot の「オフラインライセンス転送」モードのライセンス要求ファイルを設定するページへ戻り、ライセンス要求ファイルの選択の手順から操作を再開してください。



作成するライセンス要求ファイルのファイル名/保存場所を決定し、[確定]をクリックします。

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 7

オンラインPC



WebDepot にアクセスするPC

ライセンス更新ファイルのダウンロード/インポート

※[ライセンスアクティベートページ](#)の続き

CodeMeter WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス更新ファイルのダウンロード

リクエストをアップロード ▾ **アップデートをダウンロード** ▸ レシートをアップロード

1 ライセンスファイルを利用してライセンスを転送するには - 2番目のステップ「アップデートをダウンロードする」:

1. (未だライセンス更新ファイルを対象の CmContainer にインポートしてなければ) 「ライセンス更新ファイルをダウンロードする」をクリックしコンピュータにファイルを保存します。
2. (未だライセンス更新ファイルを対象の CmContainer にインポートしてなければ) シリアル130-3456155725の CmContainer にライセンス更新ファイルをインポートします。手順説明
3. ライセンス更新ファイルを CmContainer に転送した後は、ライセンス転送を確認するために「次へ」をクリックします。

1 ライセンス更新ファイルをダウンロードする 次へ

オンラインライセンス転送

1 「ライセンス更新ファイルをダウンロードする」をクリックする

ダウンロードした「ライセンス更新ファイル」は、ライセンスを利用するオフラインPCに転送し、インポートします。

2 WebDepotでダウンロードしたライセンス更新ファイルをライセンスを利用するオフラインPCへ転送する

3 CodeMeter Control Center へライセンス更新ファイルをドラッグ&ドロップしインポートする

※ライセンス更新ファイルのダブルクリックでもインポート可能です

これでオフラインPCでライセンスが利用できるようになりました。ここからは任意となりますが、さらにライセンスレシートファイルを作成しサーバーへアップロードすると、ライセンスのインポート完了の情報をライセンスサーバーへ連携することができます。連携しておく状況がクリアになり、ライセンス紛失(ex. PC故障等)など、何か起きた場合の対応がスムーズになります。

ライセンスレシートファイル作成はそのままオフラインPCで操作します(次頁)

オンラインPC



WebDepot にアクセスするPC

ライセンス更新ファイル



オフラインPC



ライセンスを利用するPC

2 転送

オフラインPCで CodeMeter Control Center を開き、ライセンス更新ファイルをドラッグ&ドロップ(又はダブルクリック)しインポートします。

CodeMeter Control Center を開く

CodeMeter Control Center

Control Center

CodeMeter Control Center

3

情報:

CmContainer 130-3467584413 ファームアイテム 6000010 の更新 → 成功しました

CmContainer 130-3467584413 ファームアイテム 6000010 の更新 → 成功しました(2回)


※上図はWindowsの例

※インポートすると、結果を示すメッセージが表示される

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 8



ライセンスシートファイルの作成

CodeMeter Control Center 上で対象の CmContainer が選択されている状態で操作を行います。



1 CodeMeter Control Center の「ライセンスの更新」⇒「次へ」⇒(シートファイルの作成を選択し)「次へ」⇒「確定」を順番にクリックし、ライセンスシートファイルを作成する

※必要に応じてファイルの保存場所を変更してください。



3 ライセンス更新ファイルダウンロードページへ戻り、「次へ」をクリックする

オフラインPCに対するライセンスアクティベート - 9

ライセンスレシートファイルのアップロード

「レシートをアップロードする」ボタンをクリックすると、レシートファイルのアップロードの実行結果が表示されます。

エラーが表示されてなければ完了です。

1 ライセンスレシートファイルを選択する

2 「レシートをアップロードする」をクリックする

アクティベートされたライセンスの情報は、ライセンスの認識されている PC 上で WebAdmin を開いて確認することができます。（ dongle の場合は dongle を PC に装着後に確認ください）

WebAdmin を開くにはブラウザに次の URL を入力します。

`http://localhost:22352`

※ オンラインアクティベート時の [WebAdmin](#) に同じ

4) オンラインライセンス転送モード 「転送を続行する」操作

オンラインPCでライセンスを利用する場合

ライセンスステータス確認のための、チケットIDの入力（オンライン転送モード）

CodeMeter
WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル

1

ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。
チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

次へ

CodeMeter
WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル

ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。
チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

2 WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM

次へ



オンラインPC



WebDepot にアクセスするPC

ライセンスを利用したい**オンライン環境**のPCで
WebDepot を開いて操作を行います。

- 1 ライセンスを利用したいオンライン環境のPCでWebDepot を開く
- 2 ソフトベンダから受け取ったチケットIDを入力し「次へ」をクリックする

アクティベート処理未完了のステータス確認と処理の続行（オンライン転送モード）

CodeMeter
WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
100-Act	VYPDE-8GLCF-PS7R2-E9EA3-KG74V	2025-03-03 13:55:14	● 130-3456155725 (WIBU-MAAZ01-A)	1 未完了

2 ライセンス転送の続行

1

表示されたライセンス情報の「ステータス」欄を確認する

ライセンスのアクティベート処理が全て完了していない場合には、「未完了」と表示されます。

2

「ライセンス転送の続行」をクリックする

ステータスが「未完了」である場合は「ライセンス転送の続行」ボタンが表示されます。このボタンを押下して未完了部分のライセンス転送を続行することができます。

3

「ライセンス転送を続行する」をクリックする

ライセンス転送の続行に関して説明が表示されます。

現在操作している、オンラインPCにライセンスをアクティベートする対象のCmContainerがある、あるいは認識されている場合は、「ライセンス転送を続行する」ボタンを押下して処理を続行します。

ライセンス転送の続行

i **ライセンス転送の続行とは:**

ライセンスのアクティベートを実行すると、内部的には以下の3つの処理が行われます。

1. サーバー側でのライセンスのアクティベーション
2. サーバーから対象 CmContainer へのライセンス更新ファイルの転送
3. 対象 CmContainer からサーバーへのライセンスレシートファイルのアップロード

もし何らかの理由で一部の処理（例えば3のライセンスレシートファイルのアップロード）が実行されずに未完了のままとなった場合、「ライセンス」ページを開くと「ライセンス転送を続行する」ボタンが表示され、それによって未完了の処理を続行することができます。

オフラインPCで利用するライセンスへの処理を続行する場合は「オフラインライセンス転送」のリンクをクリックしてください、ファイルベースでライセンスを転送するモードに切り替わります。

ライセンス転送を続行するには:

1. 現在のモードで続行する場合は、必ず、シリアル **130-1862107795** の CmContainer をこのコンピュータに接続してください。対象の CmContainer をこのコンピュータに接続できない場合は、CmContainer の接続されているコンピュータからこのページを開き続行するか、「オフラインライセンス転送」モードから続行してください。
2. CmContainer が接続されている状態で「ライセンス転送を続行する」をクリックしてください。

※ステータス「未完了」は、アクティベート処理途中でブラウザを閉じたり、ネットワーク通信が途切れるなどの理由で生じることがあります。

また、「オフラインライセンス転送」モードでレシートファイルのアップロードを実施していない場合もステータスが「未完了」となります。

3

ライセンス転送を続行する

※もし「オンラインライセンス転送」のリンクが表示されていたら「オフラインライセンス転送」モードが表示されています。その場合は「オンラインライセンス転送」リンクをクリックしてモードを切替ください

● オフラインライセンス転送


ライセンスをアクティベートする対象の CmContainer がオフラインPCにある場合は、「オフラインライセンス転送」リンクをクリックしてモードを切り替えます。

➡ オフラインPCでライセンスを利用する場合のフローへ

ライセンス転送完了の確認

ライセンスアクティベーション処理が続行され、結果が表示されます。

「ライセンス転送が完了しました！」と表示されればアクティベーション完了です。



アクティベートされたライセンスの情報は、ライセンスの認識されている PC 上で WebAdmin を開いて確認することができます。（ dongle の場合は dongle を PC に装着後に確認ください）

WebAdmin を開くにはブラウザに次の URL を入力します。

http://localhost:22352

- WebAdmin のライセンス情報の表示例（「コンテナ」メニュー）

WJIBU SYSTEMS CodeMeter WebAdmin

ダッシュボード コンテナ ライセンスモニタリング 診断 設定 情報

全てのコンテナ

Universal Firm Code C mActLicense 6000010 130-1862107795 CmActLicense/UFC 3.00

ライセンス CmContainer 情報 ユーザーデータ

6000010 Universal License Testkit CodeMeter 評価用ライセンス - 非商業ユース!

プロダクトコード	名前	ユニットカウンター	有効期間	ライセンス数	フィーチャーマップ
100	-	n/a	2024-12-31 09:00:00	1	n/a

ライセンスの製品番号（プロダクトコード）

ライセンスの有効期限。期限がない場合は「n/a」が表示される。

ライセンスの企業番号（ファームコード）

ライセンスの数

5) オフラインライセンス転送モード 「転送を続行する」操作

オフラインPCでライセンスを利用する場合

ライセンスステータス確認のための、チケットIDの入力（オフライン転送モード）

CodeMeter WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル

1

ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

チケット:

次へ

CodeMeter WebDepot

ホーム | Auto Update | マニュアル


ようこそ WebDepot へ

ようこそ WebDepot へ。WebDepotではライセンスをCmContainerへ転送することができます。チケットを入力し「次へ」をクリックしてください。

2

チケット: WK43X-2G7T8-55C8A-8CLCG-5TMFM

次へ



まずは**オンライン環境**のPCでWebDepotを開いて操作を行います。

※ライセンスを利用するPCは**オフライン環境**にあるため、WebDepot 上の操作は**オンライン環境**の別のPCで行います。

オンラインPC



WebDepot にアクセスするPC

- 1 インターネット接続可能な PC から WebDepot を開く
- 2 ソフトベンダから受け取ったチケットIDを入力し「次へ」をクリックする

アクティベート処理未完了のステータス確認と処理の続行（オフライン転送モード）

CodeMeter
WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
100-Act	VYPDE-8GLCF-PS7R2-E9EA3-KG74V	2025-03-03 13:55:14	● 130-3456155725 (WIBU-MAAZ01-A)	1 未完了

2 ライセンス転送の続行

1

表示されたライセンス情報の「ステータス」欄を確認する

ライセンスのアクティベート処理が全て完了していない場合には、「未完了」と表示されます。

2

「ライセンス転送の続行」をクリックする

ステータスが「未完了」である場合は「ライセンス転送の続行」ボタンが表示されます。このボタンを押下して未完了部分のライセンス転送を続行することができます。

3

「オフラインライセンス転送」をクリックする

ライセンス転送の続行に関して説明が表示されます。

現在WebDepotを操作しているオンラインPCではなく、オフラインPCで利用するライセンスの処理を続行するには「オフラインライセンス転送」リンクをクリックします。

ライセンス転送の続行

ライセンス転送の続行とは:

ライセンスのアクティベートを実行すると、内部的には以下の3つの処理が行われます。

1. サーバー側でのライセンスのアクティベーション
2. サーバーから対象 CmContainer へのライセンス更新ファイルの転送
3. 対象 CmContainer からサーバーへのライセンスレシートファイルのアップロード

もし何らかの理由で一部の処理（例えば3のライセンスレシートファイルのアップロード）が実行されず未完了のままとなった場合、「ライセンス」ページを開くと「ライセンス転送を続行する」ボタンが表示され、それによって未完了の処理を続行することができます。

オフラインPCで利用するライセンスへの処理を続行する場合は「オフラインライセンス転送」のリンクをクリックしてください、ファイルベースでライセンスを転送するモードに切り替わります。

ライセンス転送を続行するには:

1. 現在のモードで続行する場合は、必ず、シリアル 130-2955884222 の CmContainer をこのコンピュータに接続してください。対象の CmContainer をこのコンピュータに接続できない場合は、CmContainer の接続されているコンピュータからこのページを開き続行するか、「オフラインライセンス転送」モードから続行してください。
2. CmContainer が接続されている状態で「ライセンス転送を続行する」をクリックしてください。

ライセンス転送を続行する

3 オフラインライセンス転送

※ステータス「未完了」は、アクティベート処理途中でブラウザを閉じたり、ネットワーク通信が途切れるなどの理由で生じることがあります。

また、「オフラインライセンス転送」モードでレシートファイルのアップロードを実施していない場合もステータスが「未完了」となります。

ライセンスを利用するPCが WebDepot を操作中のオンラインPCの場合は、「ライセンス転送を続行する」ボタンをクリックします。

➡ [オンラインPCでライセンスを利用する場合のフロー](#)へ

処理の続行（オフライン転送モード） - 1

オンラインPC



WebDepotにアクセスするPC

ライセンス更新ファイルのダウンロード/インポート

CodeMeter WebDepot

ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス更新ファイルのダウンロード

リクエストをアップロード ▾ **アップデートをダウンロード** ▸ レシートをアップロード

1 ライセンスファイルを利用してライセンスを転送するには - 2番目のステップ「アップデートをダウンロードする」:

1. (未だライセンス更新ファイルを対象の CmContainer にインポートしていなければ) 「ライセンス更新ファイルをダウンロードする」をクリックしコンピュータにファイルを保存します。
2. (未だライセンス更新ファイルを対象の CmContainer にインポートしていなければ) シリアル130-3456155725の CmContainer にライセンス更新ファイルをインポートします。手順説明
3. ライセンス更新ファイルを CmContainer に転送した後は、ライセンス転送を確認するために「次へ」をクリックします。

1 ライセンス更新ファイルをダウンロードする 次へ

オンラインライセンス転送

1 「ライセンス更新ファイルをダウンロードする」をクリックする

「ライセンス更新ファイル」を未だライセンスを利用するオフラインPCにインポートしてなければ、オフラインPCに転送し、インポートします。

2 WebDepotでダウンロードしたライセンス更新ファイルをライセンスを利用するオフラインPCへ転送する

3 CodeMeter Control Center へライセンス更新ファイルをドラッグ&ドロップしインポートする

※ライセンス更新ファイルのダブルクリックでもインポート可能です

「ライセンス更新ファイル」インポートによりオフラインPCでライセンスが利用できるようになりました。
ここからは任意となりますが、さらにライセンスレシートファイルを作成しサーバーへアップロードすると、ライセンスのインポート完了の情報をライセンスサーバーへ連携することができます。
連携しておく状況がクリアになり、ライセンス紛失(ex. PC故障等)など、何か起きた場合の対応がスムーズになります。

ライセンスレシートファイル作成はそのままオフラインPCで操作します（次頁）

オンラインPC



WebDepotにアクセスするPC

ライセンス更新ファイル



オフラインPC



ライセンスを利用するPC

2 転送

オフラインPCで CodeMeter Control Center を開き、ライセンス更新ファイルをドラッグ&ドロップ（又はダブルクリック）しインポートします。

CodeMeter Control Center を開く

Control Center

CodeMeter Control Center

3

情報:

CmContainer 130-3467584413 ファームアイテム 6000010 の更新 → 成功しました

CmContainer 130-3467584413 ファームアイテム 6000010 の更新 → 成功しました(2回)


※上図はWindowsの例

※インポートすると、結果を示すメッセージが表示される

処理の続行（オフライン転送モード） - 2


ライセンスレシートファイルの作成

CodeMeter Control Center 上で対象の CmContainer が選択されている状態で操作を行います。



1 CodeMeter Control Center の「ライセンスの更新」⇒「次へ」⇒(レシートの作成を選択し)「次へ」⇒「確定」を順番にクリックし、ライセンスレシートファイルを作成する

※必要に応じてファイルの保存場所を変更してください。



3 ライセンス更新ファイルダウンロードページへ戻り、「次へ」をクリックする

処理の続行（オフライン転送モード） - 3

ライセンスレシートファイルのアップロード

CodeMeter WebDepot ホーム | ライセンス | マニュアル

ライセンス転送の確定

リクエストをアップロード ✓ アップデートをダウンロード **レシートをアップロード**

i ライセンスファイルを利用してライセンスを転送するには - 3番目のステップ "レシートをアップロードする":

- シリアル **130-3456155725** と ファームコード **6000010** を持つ CmContainer からライセンスレシートファイルを作成します。
このファイルは、"CodeMeter Control Center" から作成できます。手順説明 [+](#)
- 作成したライセンスレシートファイルを選択します。
- "レシートをアップロードする"をクリックします。

まだライセンス更新ファイルをインポートしていない場合は、再度ダウンロードすることができます。"戻る"をクリックしてダウンロードページに進んでください。

ライセンスレシートファイルを選択する (*.WibuCmRaC)

1 Choose File No file chosen

2 レシートをアップロードする 戻る

オンラインライセンス転送

「レシートをアップロードする」ボタンをクリックすると、レシートファイルのアップロードの実行結果が表示されます。

エラーが表示されてなければ完了です。

CodeMeter WebDepot ホーム | ライセンス

ライセンス転送の完了

ライセンス転送が正常に完了しました。

OK

1 ライセンスレシートファイルを選択する

2 「レシートをアップロードする」をクリックする

アクティベートされたライセンスの情報は、ライセンスの認識されている PC 上で WebAdmin を開いて確認することができます。（ dongle の場合は dongle を PC に装着後に確認ください）

WebAdmin を開くにはブラウザに次の URL を入力します。

`http://localhost:22352`

※オンラインアクティベート時の [WebAdmin](#) に同じ

6) WebDepot 上で使われている用語について

CmContainer とは

- ▶ ライセンスを利用するには、アクティベート(有効化)を実行し、ライセンスの入れ物 (CmContainer) に保存する必要があります。

POINT

ライセンスをアクティベートすると対象の CmContainer へ転送/格納され、利用できる状態になります。

ライセンス




アクティベート(有効化) & 転送

CmContainer の種類


ライセンスを保存する入れ物の CmContainer は、保存先のデバイスにより、それぞれ固有の名前を持ちます。

ドングル



CmDongle

PC



CmActLicense

クラウド



CmCloud Container


- CmContainer はライセンスを格納する入れ物 (データ領域)



ライセンス A



ライセンス B



ファームコードとは

- ライセンス発行元の企業／組織を表す企業識別コードは、『ファームコード』と呼称されます。
- 対して、製品（もしくは機能）を表す製品識別コードは、『プロダクトコード』と呼称されます。

個々のライセンスの識別は、基本的にこの2つのコードによって行われます。

ライセンスを
識別するID



企業/組織

- ファームコード (Firm Code)
ライセンス発行元を識別するID



製品

- プロダクトコード (Product Code)
ライセンスに対応する製品を識別するID

Auto Update とは

- ▶ ライセンスのアクティベートのタイプで、アクティベート後にライセンスを保存する CmContainer が指定されているものを “Auto Update” といいます。

ライセンス



ライセンスを転送する CmContainer 決定済み

- “Auto Update” 可能なライセンスの場合は、「アクティベート」の代わりに「Auto Update」とボタンに表示されますが、特に操作手順に変わりはありません。

CodeMeter WebDepot | ホーム | ライセンス | マニュアル

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
300-Act	QQKAK-9PQN8-5ZFQ8-UQX9T-Z6BLR	-	● 130-867608676 (WIBU-MAAZ01-A)	Auto Update

Auto Update

通常のライセンスの場合の表記

● ライセンスのアクティベート

例) シリアル : **130-123456789** の CmContainer にのみ ライセンスを保存可



CmContainer